

## Ändern der hyScore Lizenzinformation

Wenn Sie neue Userlizenzen oder neue Module erworben haben, erhalten Sie ein Datenblatt mit Ihrer neuen Seriennummer und weiteren Lizenzschlüsseln.

Die folgende Kurzanleitung beschreibt das Vorgehen, um die Lizenzschlüssel in hyScore einzugeben und die neuen Funktionen freizuschalten:

1. Loggen Sie sich als User "hypervisor" ein
2. Bleiben Sie im Mandant „System“
3. Wählen Sie im Admin-Menü "Systemverwaltung – Wartung – Lizenzverwaltung"
4. Geben Sie im anschließenden Bildschirm die neue Seriennummer ein.
5. Geben Sie dann im Abschnitt „Lizenzen“ die mitgeteilten Lizenzschlüssel für die Userlizenzen ein. Felder ohne Lizenzschlüssel müssen leer sein.
6. Geben Sie im Abschnitt „Module“ die mitgeteilten Lizenzschlüssel für die Module ein. Felder ohne Lizenzschlüssel müssen leer sein.
7. Klicken Sie [Übernehmen]. Das System prüft daraufhin Ihre Eingabe und zeigt bei gültiger Eingabe neben den Lizenzschlüsseln weitere Informationen an (z.B. Anzahl der freigeschalteten User). Bei falscher Eingabe erscheint eine entsprechende Fehlermeldung, und Sie müssen die Eingabe dann korrigieren.
8. Wechseln Sie auf der Startseite: Mein Arbeitsbereich zu Ihrem Mandanten und öffnen Sie im Menü „Administration / Mandanteneinstellungen“.
9. Wählen Sie die Registerkarte „Lizenz“
10. Dort können Sie nun ...
  - a. Die vorhandenen Userlizenzen auf den aktuellen Mandanten verteilen
  - b. Die lizenzierten Module aktivieren oder deaktivieren
  - c. Snaplets aktivieren oder deaktivieren
11. Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf [Übernehmen].
12. Nach dem erneuten Login stehen die neuen Lizenzen und Module zur Verfügung.

Hinweis: Wenn Sie neue Module einsetzen, müssen Sie auch die entsprechenden Rollen anpassen, um die zugehörigen Menülinks und Funktionsrechte festzulegen.

\*\*\* Ende des Dokumentes \*\*\*